

EA グラフィックツール

インストールマニュアル

株式会社気象データシステム

Meteorological Data System, Co., Ltd

0 本書の記載内容について

本書はEA グラフィックツール（以降、「本ソフトウェア」）のインストールについての説明を、本書執筆時点の情報で記した、インストールマニュアルです。本ソフトウェアの更新や公開時期などにより画面の構成や表示、操作等が本書の記載と一部異なることもありますが、同様の流れでインストール可能です。本書の記載と本ソフトウェアで大幅な相違が発生する場合には本書は更新されます。

1 プログラムの動作環境

本ソフトウェアは、Windows10での使用を前提に開発され、日本語版 Windows 10 と日本語版 Windows 7 において動作の確認をしています。

本ソフトウェアで使用する気象データは DVD ディスクで提供されています。気象データの読み込みに DVD ディスクドライブが最低 1 台必要です。インストール先のディスクに、作業領域を別として、プログラムと付属ファイルだけで、約 500MB の空き容量が必要です

2 インストールの手順

(1) インストールプログラムの選択と起動

購入したプログラムディスク (DVD) をディスクドライブに入れます。DVD を開くと、以下のインストールプログラムが収められています。このプログラムは、DVD ディスクのルートディレクトリに配置されています。

Setup. exe

このインストールプログラムインストールプログラムをダブルクリックし、インストールプログラムを起動します。

(2) ユーザーアカウント制御の同意

「ユーザーアカウント制御」が立ち上がり、「この不明な発行元からのアプリがデバイスに変更を加えることを許可しますか？」と表示されます。EA グラフィックツールインストーラーがご使用の PC に、必要なファイル群を配置し使用できる状態にすることを許可するかどうかの確認となります。「はい」を押すと次に進むことができます。

(3) インストールプログラムの起動

図 1 に示すように、「EA グラフィックツール インストールウィザード」のウィンドウが表示されます。「次へ」を押します。




図 1 インストールプログラムの起動画面

(4) 使用許諾契約の確認と同意

図 2 のように使用許諾契約の内容が示されます。右側に配置されているスクロールバーを操作して、必ず内容を最後まで確認してください。最後まで読まなければ、「次へ」のボタンが有効になりません。最後まで読み、その内容に同意された場合は、「同意する」ボタンを押します。使用許諾に同意されない場合はインストールを続行できません。




図 2 使用許諾契約の確認画面

(5) オプションの選択とコピーの開始

図3のように、「コピー準備の完了」のウィンドウが表示されます。デスクトップにショートカットを配置したい場合は、「デスクトップ上にショートカットを配置する」にチェックをいれます。インストール先フォルダは指定されており変更することはできません。以下のフォルダに配置されます。

プログラムファイルのフォルダ : 「C:\Program Files (x86)\MDS\EA_Graphic_Tool\」

ユーザーファイルのフォルダ : 「ユーザーのドキュメントフォルダ\EA_Data\」

「次へ」ボタンを押すと、必要なファイルのPCへのコピーが始まります。




図3 オプションの選択画面

(6) シリアル番号の入力

コピーが終了すると、図4に示す「EA グラフィックツール シリアル番号の登録」ウィンドウが表示されますので、GTLに続く、4桁の半角英数字2セットをボックスの中に入力し、「OK」ボタンを押します。




図4 シリアル番号の入力画面

正しいシリアル番号が入力されると、「シリアル番号の認証に成功し、インストールは正常に終了しました」と表示されます。これで、インストール完了となります。

(7) ソフトウェア起動

画面左下の Windows ボタンを押すと、プログラムグループ「MDS」の中に、EA グラフィックツールを構成するソフトウェアの 5 つのショートカットが追加されています。起動したいプログラムをクリックします。(図 5 参照)




図 5 プログラムグループのショートカット

3 アンインストールの手順

コントロールパネルから、「プログラムのアンインストール」を選択します。アンインストールできるプログラムのリストから、「EA Graphic Tool」を選択しアンインストールします。